


会員様限定型紙
 ~~~~~  
 転載・二次配布  
 無断コピー禁止

- 撥水生地などを使って、雨除けや防犯に役立ち、デザインのアクセントにも使える自転車かごカバーを、簡単な仕様でお作りいただけます。

準備するもの


生地(傘のような素材の撥水や防水がおすすめ)  
 有効生地幅 130cm 以上なら約 80cm。  
 それ以下なら約 150cm。  
 6mm中コールゴム 66cmと46cm各1本  
 紐 130cm を2本  
 スナップ 一組

作図・裁断




1 上パーツ・下パーツそれぞれ作る

- ① 上パーツを2枚、中表に重ね、脇を、上4.5cm残して中縫いします。両側同じように中縫いします。
- ② 縫い代を割り、縫い残したところはコの字にステッチをかけておきます。(左右とも)



- ③ 上端を1.5cmを2回折って三つ折りし、ステッチ始末、紐通し口を作ります。


左右に紐を引く  
 巾着の要領で  
 紐を通して  
 結んでおきます。  
 (反対側も同様)




- ④ 下パーツは縦に1本1cmで中縫いし、縫い代を割ります。

両端は5mmを2回折って三つ巻き始末します。

前中心の縫い代をステッチで押さえておく




2 上パーツ・下パーツを縫い合わせる




上パーツと下パーツを中表で縫い合わせます。

間違えやすいのですが上パーツは接ぎが脇で、最初につけた合い印が前中心、後中心になります。(どちらがどちらでもOK)




下パーツは、中縫いしたところが前中心、三つ巻き処理したところが後中心になり、上端は、突き合わせにします。



縫い代 2cm で中表に縫い合わせ、上パーツ側のみ、

縫い代が1cmになるようにぐるりとカットします。

(カットする場所を間違えないように)




ゴムを通す さっき中縫いしたところ

カットした縫い代を、2cmの縫い代で包み、ステッチでとめます。(折り伏せ縫い) 突き合わせの部分から66cmのゴムを通し、端と端は結んで、結び目は中に入れ込みます。

3 ゴムを通し、スナップをつけて完成

下パーツ裾は46cmのゴムを通し、端と端をステッチ留め、スナップをつけて完成です。



■ 縫製・アレンジ等のアドバイスは承っておりません。ご了承ください。